

Opretter eller afbryder forbindelser mellem computeren og delte ressourcer eller viser oplysninger om dine forbindelser.

```
NET USE [drev: | *] [\\computer\mappe [adgangskode | ?]]  
  [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO]  
NET USE [port:] [\\computer\printer [adgangskode | ?]]  
  [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO]
```

```
NET USE drev: | \\computer\mappe /DELETE [/YES]  
NET USE port: | \\computer\printer /DELETE [/YES]  
NET USE * /DELETE [/YES]
```

```
NET USE drev: | * /HOME
```

- drev Angiver det drevbogstav, du tildeler en delt mappe.
- * Angiver det næste tilgængelige drevbogstav. Sammen med /DELETE: angiver, at du vil afbryde alle forbindelser.
- port Angiver det parallelle (LPT) portnavn, du tildeler til en delt printer.
- computer Angiver navnet på den computer, der deler ressourcen.
- mappe Angiver navnet på den delte mappe.
- printer Angiver navnet på den delte printer.
- adgangskode Angiver en eventuel adgangskode til den delte ressource.
- ? Angiver, at du vil bedes om adgangskoden til den delte ressource. Du skal ikke nødvendigvis bruge denne parameter, med mindre adgangskoden er frivillig.
- /SAVEPW:NO Angiver, at den adgangskode, du skriver, ikke skal gemmes i din fil med adgangskoder. Du skal skrive adgangskoden igen, næste gang du forbinder til ressourcen.
- /YES Udfører kommandoen NET USE uden at bede dig om oplysninger eller at bekræfte handlinger.
- /DELETE Afbryder den angivne forbindelse til en delt ressource.
- /NO Udfører kommandoen NET USE, og svarer automatisk NO, når du bliver bedt om at bekræfte handlinger.
- /HOME Opretter en forbindelse til din overordnede

/YES Udfører kommandoen NET USE uden at bede dig om oplysninger eller at bekræfte handlinger.

/DELETE Afbryder den angivne forbindelse til en delt ressource.

/NO Udfører kommandoen NET USE, og svarer automatisk NO, når du bliver bedt om at bekræfte handlinger.

/HOME Opretter en forbindelse til din overordnede

-- Mere --

mappe, hvis den er angivet i din LAN Manager eller Windows NT-brugerkonto.

For at se en liste med dine forbindelser skal du skrive NET USE uden parametre.

For at få vist disse oplysninger en skærm ad gangen skal du skrive følgende ud for kommandoprompten:

NET USE /? | MORE
eller
NET HELP USE | MORE